

# فایبر تک

شرکت رویین پولاد ایرانیان

pending motion out of range alarm

[FiberTechco.com](http://FiberTechco.com)

[Info@Fibertechco.com](mailto:Info@Fibertechco.com)


0936 672 7860

021-4425 6402

021-4423 0641


تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار امیرکبیر، پلاک 21A

## pending motion out of range alarm



چيست؟  
pending motion out of range alarm در هنگام فریم گرفتن یا Start رخ می دهد اما علت آن

برای شروع، پیشنهاد می کنیم که در ویدئوی زیر که راه حل آلام pending motion out of range در نرم افزار سیپ کات است را مشاهده کنید:



**برای مشاهده ویدئو روی لینک زیر کلیک کنید**

[pending motion out of range alarm](#)

در ویدئوی بالا مشاهده کردید که رفع آلام pending motion out of range در Cypcut، کار چندان سختی نیست و می‌توان این ارور را در کمتر از یک دقیقه رفع کرد.

ایجاد ارور pending motion out of range، ممکن است به دلیل وجود موضوعی بیرون از میز کار باشد.

اما اگر می‌خواهید با علت ایجاد آلام pending motion out of range در سیپ کات به طور دقیق‌تر آشنا شوید و راه حل رفع آن را بدانید، در ادامه همراه ما باشید.

همچنین اگر با سایر ارورهای سیپ کات نیز مشکل دارید، می‌توانید به مطلب [خطاهای نرم افزار Cypcut](#) مراجعه کنید و با روش‌های حل خطاها آشنا شوید.


رفع آلام pending motion out of range در نرم افزار سیپ کات با کلید F3 همان‌طور که ابتدا اشاره کردیم، pending motion out of range alarm در هنگام فریم گرفتن یا استارت رخ می‌دهد.

علت بروز هشدار pending motion out of range، این است که موضوعی در صفحه‌ی ترسیم وجود دارد که بیرون از محدوده میز کار دستگاه است.

بنابراین دستگاه، قادر به فریم‌گیری یا شروع برش نیست اما در این حالت چه کار باید کرد؟

برای اینکه آلام pending motion out of range در نرم افزار سیپ کات را رفع کنید، ابتدا کلید F3 را در کیبورد (Keyboard) فشار دهید.

در این حالت با فشردن کلید F3، می‌توانید ترسیمات را بزرگ‌نمایی کنید و در نتیجه متوجه ترسیمات اضافی در خارج از محدوده‌ی میز کار می‌شوید.



حال باید این ترسیماتِ اضافی را انتخاب و با فشردن کلید Delete، آنها را حذف کنید.


سپس می‌توانید فریم بگیریید و این بار، آلارم pending motion out of range در سیپ کات ظاهر نمی‌شود.

علاوه بر مراحل بالا، می‌توانید یک روش دیگر را نیز در پیش بگیرید که در ادامه خواهیم گفت.

راه حل آلارم **pending motion out of range** در نرم افزار سیپ کات با کلید **F8**  
راه حل ارور pending motion out of range در نرم افزار سیپ کات با کلید **F3** را در بخش قبلی بررسی کردیم.

منتها برای پیدا کردن ترسیمات اضافی، می‌توانید از کلید **F8** نیز استفاده کنید. به چه صورت؟


به این صورت که کلید **F8** را در کیبورد یا از داخل سیپ کات فشار دهید. (روی فرمان Display Travel Path از تابع Display کلیک کنید تا فعال شود).



پس از فشردن **F8**، یک خط‌چین به شما مسیر برش را نشان می‌دهد.

به این ترتیب می‌توانید به سادگی موضوعات بیرون از محدوده میز کار را پیدا و آنها را حذف کنید.

مشاهده کردید که راه حل هشدار pending motion out of range در نرم افزار سیپ کات،  
چقدر آسان است و هیچ دردسری ندارد.



منتها اگر سوال و یا مشکل دیگری در رابطه با آلام pending motion out of range در نرم افزار  
سیپ کات دارید، می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و از آن‌ها راهنمایی بخواهید.